

تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱*	 بیمارستان ثامن الحجج (ع)	دستورالعمل
تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۲/۰۲/۲۹*		بهبود کیفیت
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹*		کد مستندات: ۰۳-۰۳۵۶-۱ MQ-IN*
		شماره ویرایش: ۲*
دستورالعمل گندزدایی محیط		

گندزدایی محیط یکی از راه های مهم جلوگیری از انتشار کرونا ویروس می باشد و لازم است در کلیه مراحل از جمله حمل بیمار ، اتاق بیمار ، حمل جسد و دفن و تمام وسایل و تجهیزات مرتبط با بیمار و یا موارد مشکوک باید بطور مناسب گندزدایی و ضد عفونی انجام گردد :

-تمام وسایل و تجهیزات مرتبط با بیمار یا موارد مشکوک باید به طور مناسب گندزدایی گردد.

-یکی از مواد گندزدا هیپوکلریت سدیم است و توصیه می گردد برای گندزدایی سطوح از محلول حاوی **1000 پی پی ام کلر (0/1 درصد)** (980 سی سی آب + 20 سی سی وایتکس) و در صورت وجود خون و ترشحات محلول حاوی **5000 پی پی ام کلر (0/5 درصد)** (900 سی سی آب + 100 سی سی وایتکس) استفاده گردد. (هر **10000 پی پی ام** معادل یک درصد می باشد) یا مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکلی بعد از ترک اتاق توسط بیمار (مرخص شدن) باید کلیه سطوحی که با بیمار در ارتباط بوده با محلول حاوی **1000 پی پی ام کلر (0/1 درصد)** گندزدایی گردد.

-در صورتی که سطوح، آلوده به ترشحات بدن بیمار است باید ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش، عینک، ماسک و روبوش هنگام تمیز کردن در نظر گرفته شود و سپس با یک حوله کاغذی برای جذب آلودگی روی آن قرار داده شود و سپس محلول هیپوکلریت سدیم حاوی **5000 پی پی ام کلر (0/5 درصد)** به روی سطح ریخته شود و پس از **30 دقیقه** سطح تمیز شده و مجدداً سطح گندزدایی گردد.

-برای گندزدایی آمبولانس مورد استفاده در انتقال بیمار، از مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکلی یا اسید کننده ها مانند آب اکسیژنه یا محلول حاوی **1000 پی پی ام کلر (0/1 درصد)** و در صورت وجود ترشحات محلول حاوی **5000 پی پی ام کلر (0/5 درصد)** استفاده گردد...